



ការណែនាំអំពី
ការសមាល
ក្រដាសប្រាក់ពិត

តើអ្វីជាឧបករណ៍សម្រាប់ បុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/ បើកប្រាក់?

យើងជានរណា

កម្មវិធីអប់រំអំពីប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអាមេរិក ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្តាល
អាមេរិក (Federal Reserve Board) ធានានូវសុចរិតភាព និងទំនុកចិត្តលើប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មាន និងធនធានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់
សាធារណជន។ យើងធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តរបស់
អ្នកប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកមកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

និយាយអំពីអ្វី

ឯកសារណែនាំនេះ ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2021 គឺជាធនធានសម្រាប់
ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់ (ព្រមទាំងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
ទៀត) ដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃក្រដាសប្រាក់របស់ធនាគារ
កណ្តាលអាមេរិក (Federal Reserve)។ ព័ត៌មានខាងក្រោមនេះអាចត្រូវបានប្រើ
ដើម្បីកំណត់ថាតើរូបិយប័ណ្ណពិតឬអត់។ ប្រសិនបើបុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់
សង្ស័យថា ពួកគេបានជួបក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ ពួកគេគួរតែអនុវត្តតាមនីតិវិធី
រាយការណ៍ពីប្រាក់ក្លែងក្លាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ ឬណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់
ពួកគេទៅកាន់ការណែនាំនៃការរាយការណ៍ពីប្រាក់ក្លែងក្លាយតាមអាសយដ្ឋាន
uscurrency.gov/report-counterfeit។

សេចក្តីណែនាំរហ័ស

កាត់យកកាតសម្រាប់មើលជាឯកសារយោងដែលមាននៅផ្នែកចុងក្រោយនៃកញ្ចប់
ឧបករណ៍នេះ ដើម្បីដាក់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់បុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់
ឬរក្សាទុកសម្រាប់មើលនៅពេលក្រោយ។



កាត់យកកាតសេចក្តីណែនាំរហ័ស ដើម្បីមើល
ការណែនាំសង្ខេបអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ
នៃរូបិយប័ណ្ណអាមេរិក។

អ្វីដែលយើងធ្វើ



អប់រំបុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/
បើកប្រាក់ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អំពី
លក្ខណៈសន្តិសុខនិងការចងចាំនៃ
ក្រដាសប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាល
អាមេរិក (Federal Reserve)។



ផ្តល់ធនធានដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការ
បណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំបុគ្គលិកធនាគារ
ផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់អំពីរបៀបសម្គាល់
និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបិយប័ណ្ណ
អាមេរិកពិត។

តើនោះជារូបិយប័ណ្ណពិតមែនឬទេ?

រូបិយប័ណ្ណអាមេរិកទាំងអស់
នៅតែជាប្រាក់ដែលមានតម្លៃ
ស្របច្បាប់ មិនថាវាត្រូវបាន
ចេញប្រើប្រាស់នៅពេល
ណាក៏ដោយ។

ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារផ្នែក
ទទួល/បើកប្រាក់ អំពីប្រភេទក្រដាសប្រាក់
ជាក់លាក់


រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចនាប្រែរូបិយប័ណ្ណឡើងវិញដើម្បី
បង្កើនសុវត្ថិភាពនៃក្រដាសប្រាក់ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ប្តូរក្រដាសប្រាក់
ដែលមានការចនាប្រែស្ទើរតែសរុបរបស់អ្នកយកមកជាក្រដាសប្រាក់ថ្មី
នោះទេ។ រូបិយប័ណ្ណអាមេរិកទាំងអស់នៅតែជាប្រាក់ដែលមានតម្លៃ
ស្របច្បាប់ មិនថាវាត្រូវបានចេញប្រើប្រាស់នៅពេលណានោះទេ។
ទោះបីជាលក្ខណៈពិសេសផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ក្រដាសប្រាក់មាន
ភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាមិត្តភាពក៏ដោយ ក៏ការចូលរួម
របស់អ្នកនៅតែជាខ្សែបន្ទាត់ការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងការ
ក្លែងបន្លំ។



ក្រដាសប្រាក់ \$100



ក្រដាសប្រាក់ \$50



ក្រដាសប្រាក់ \$20



ក្រដាសប្រាក់ \$10



ក្រដាសប្រាក់ \$5



ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ ដើម្បីទុកចិត្តថា វាពិតប្រាកដ។

ក្រដាសប្រាក់ \$100

ក្រដាសប្រាក់ \$100 រួមបញ្ចូលលក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងៗពីរ — ខ្សែប្រូសូរសុវត្ថិភាព 3D និងរូបផ្ទាំងប្រែប្រួលនៅក្នុងកំប៉ុងទឹកខ្មៅ។ បានចេញប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2013។

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈពិសេសផ្នែកសុវត្ថិភាព និងការរចនានៃក្រដាសប្រាក់ \$100 ស៊េរីចាស់៖

- 1996-2013
- 1990-1996
- 1914-1990



A ខ្សែប្រូសូរសុវត្ថិភាព 3D

ខ្សែប្រូសូរសុវត្ថិភាព 3D មានពណ៌ខៀវ និងមានរូបភាពកណ្តឹងព្រមទាំងលេខ 100s។ នៅពេលអ្នកផ្លៀងក្រដាសប្រាក់ទៅមក រូបកណ្តឹងនឹងប្រែទៅជាលេខ 100s ហើយរំកិលពីចំហៀងមួយទៅចំហៀងមួយទៀត។ នៅពេលអ្នកផ្លៀងក្រដាសប្រាក់ទៅមក រូបកណ្តឹងនឹងប្រែទៅជាលេខ 100s ហើយរំកិលឡើងលើចុះក្រោម។ ខ្សែប្រូសូរសុវត្ថិភាព 3D ត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រដាស មិនមែនបោះពុម្ពនៅលើក្រដាសនោះទេ។

B កណ្តឹងនៅក្នុងកំប៉ុងទឹកខ្មៅ

ផ្ទាំងក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីមើលរូបផ្ទាំងប្រែប្រួលនៅក្នុងកំប៉ុងទឹកខ្មៅពណ៌ទងដែងដែលផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌ទងដែងទៅពណ៌បៃតង។ ឥទ្ធិពលនេះ ធ្វើឱ្យរូបផ្ទាំងហាក់ដូចជាលេចឡើង និងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងកំប៉ុងទឹកខ្មៅ។

C រូបថតស្រមោល

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ហើយពិនិត្យមើលរូបស្រមោលព្រិលៗរបស់លោក Benjamin Franklin នៅក្នុងចន្លោះទទេខាងស្តាំរូបថត។ រូបភាពនេះអាចមើលឃើញពីទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

D ទឹកខ្មៅប្រែប្រួល

ផ្ទាំងក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីមើលលេខ 100 នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោមនៃផ្ទាំងមុខក្រដាសប្រាក់ដែលប្រែប្រួលពីទងដែងទៅពណ៌បៃតង។

E ខ្សែសុវត្ថិភាព

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ដើម្បីមើលសរសៃសុវត្ថិភាពបង្កប់ដែលរត់បញ្ជូរនៅខាងឆ្វេងរូបថត។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនេះ មានបោះពុម្ពអក្សរ USA និងលេខ 100 ឆ្លាស់គ្នា ហើយអាចមើលឃើញពីសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនេះគឺឡើងជាពណ៌ផ្កាឈូក នៅពេលពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ។

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ការបោះពុម្ពបែបអណ្តែត

អ្នកសម្រាមដៃរបស់អ្នកចុះឡើងនៅលើស្ថាប័នលោក Benjamin Franklin នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃក្រដាសប្រាក់។ វាមានលក្ខណៈគ្រឹមនៅពេលស្លាបប៉ះ ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះពុម្ពបែបអណ្តែតកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតរូបភាពនេះ។ ការបោះពុម្ពបែបអណ្តែតប្រពៃណី អាចស្លាបដឹងបាននៅទូទាំងក្រដាសប្រាក់ \$100 ហើយវាផ្តល់ឱ្យក្រដាសប្រាក់ពិតប្រាកដរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក នូវលក្ខណៈគ្រឹមដ៏ពិសេសរបស់វា។

ការបោះពុម្ពខ្នាតតូច

ពិនិត្យមើលឱ្យបានហ្មត់ចត់ (អាចត្រូវការប្រើកែវពង្រីក) ដើម្បីមើលអក្សរល្អិតៗដែលបានបោះពុម្ពពាក្យ «THE UNITED STATES OF AMERICA» នៅលើក្រដាសប្រាក់របស់លោក Benjamin Franklin, ពាក្យ «USA 100» នៅជុំវិញចន្លោះទទេខាងស្តាំរូបថតស្រមោល, ពាក្យ «ONE HUNDRED USA» តាមបណ្តោយបិទមាសរូបថតស្រមោល និងលេខ 100s តូចៗនៅតាមគែមនៃក្រដាសប្រាក់។

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ ដើម្បីទុកចិត្តថា វាពិតប្រាកដ។

ក្រដាសប្រាក់ \$50

ក្រដាសប្រាក់ \$50 ដុល្លារ មានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំនួនបី ដែល
ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ — ខ្សែសុវត្ថិភាព រូបថតស្រមោល និងលេខ
50 ដែលអាចប្រែពណ៌បាន។ បានចេញប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2004។

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈពិសេស
ផ្នែកសុវត្ថិភាព និងការរចនានៃ
ក្រដាសប្រាក់ \$50 ស៊េរីចាស់៖

→ 1997-2004

→ 1990-1997

→ 1914-1990



A ខ្សែសុវត្ថិភាព

លើកក្រដាសប្រាក់នេះនឹងឮឡើង ដើម្បីមើលខ្សែសុវត្ថិភាពបង្កប់ដែលរត់បញ្ឈរ
នៅខាងស្តាំរូបថត។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនោះមានបោះពុម្ពអក្សរ «USA 50» និង
រូបទង់ជាតិខ្នាតតូចផ្លាស់គ្នា ហើយអាចមើលឃើញពីផ្នែកទាំងសងខាងនៃ
ក្រដាសប្រាក់។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនេះក្លឺឡើងជាពណ៌លឿង នៅពេលឆ្លុះនឹងពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេ។

B រូបថតស្រមោល

លើកក្រដាសប្រាក់នេះនឹងឮឡើង ហើយរកមើលរូបភាពព្រាលៗរបស់ប្រធានាធិបតី
Grant នៅត្រង់ចន្លោះទទេខាងស្តាំរូបថត។ រូបភាពនេះអាចមើលឃើញពីទាំង
សងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

C ទឹកថ្នាំប្រែពណ៌

ផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីមើលលេខ 50 នៅជ្រុងខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ នៃផ្នែក
ខាងមុខក្រដាសប្រាក់ ប្រែពណ៌ពីពណ៌ទង់ដែងទៅពណ៌បៃតង។

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ការបោះពុម្ពបែបអណ្តាត

រំកិលម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីស្វាបដឹងពីការបោះពុម្ព
បែបអណ្តាត ដែលផ្តល់ឱ្យក្រដាសប្រាក់ពិតរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក
(Federal Reserve) នូវរាយការណ៍ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។

ការបោះពុម្ពខ្នាតតូច

ពិនិត្យមើលឱ្យបានល្អិតល្អន់ (អាចចាំបាច់ត្រូវប្រើឧបករណ៍ពង្រីក) ដើម្បី
មើលឃើញអក្សរតូចៗដែលបានបោះពុម្ពថា FIFTY, USA និងលេខ 50 នៅ
ខាងក្នុងផ្កាយពណ៌ខៀវចំនួនពីរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរូបថត ពាក្យ FIFTY ដែល
មានសរសេរដដែលៗនៅតាមគែមទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់ និងឃ្លា THE
UNITED STATES OF AMERICA នៅលើកអារបស់ប្រធានាធិបតី
Grant។

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ ដើម្បីទុកចិត្តថា វាពិតប្រាកដ។

ក្រដាសប្រាក់ \$20

ក្រដាសប្រាក់ \$20 ដុល្លារ មានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំនួនបី ដែល ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ — ខ្សែសុវត្ថិភាព រូបថតស្រមោល និងលេខ 20 ដែលអាចផ្លាស់ណាបាន។ បានចេញប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2003។

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈពិសេស ផ្នែកសុវត្ថិភាព និងការចងនៃ ក្រដាសប្រាក់ \$20 ស៊េរីចាស់៖

- 1998-2003
- 1990-1998
- 1914-1990



A ខ្សែសុវត្ថិភាព

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ដើម្បីមើលខ្សែសុវត្ថិភាពបង្កប់ដែលរត់បញ្ឈរ នៅខាងឆ្វេងរូបថត។ ខ្សែនោះមានបោះពុម្ពពាក្យ «USA TWENTY» និង រូបទង់ជាតិក្នុងមួយផ្ទាំង។ ហើយអាចមើលឃើញពីផ្នែកទាំងសងខាងនៃ ក្រដាសប្រាក់។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនេះ គឺឡើងជាពណ៌បៃតង នៅពេលនេះនឹងពន្លឺមុ លត្រាវិយុទ្ធផ្សេងៗ។

B រូបថតស្រមោល

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ហើយរកមើលរូបភាពព្រាហ្វរ រូបសំណាកនាធិបតី Jackson នៅក្នុងចន្លោះទទេនៅខាងស្តាំរូបថត។ រូបភាពនេះអាចមើលឃើញពី ទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

C ទឹកថ្នាំប្រៃពណ៌

ផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីមើលលេខ 20 នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោមនៃផ្ទៃ ខាងមុខក្រដាសប្រាក់ ប្រៃពណ៌ពីពណ៌ទង់ដែងទៅពណ៌បៃតង។

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ការបោះពុម្ពបែបអណ្តាត

រំកិលម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីស្វាបដឹងពីការបោះពុម្ព បែបអណ្តាត ដែលផ្តល់ឱ្យក្រដាសប្រាក់ពិតរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក (Federal Reserve) នូវរាយការណ៍ពីពិសេសរបស់វា។

ការបោះពុម្ពខ្នាតតូច

សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានល្អិតល្អន់ (អាចចាំបាច់ត្រូវប្រើឧបករណ៍ពង្រីក) ដើម្បី មើលឃើញអក្សរតូចៗដែលបោះពុម្ពថា “USA20” នៅតាមបណ្តោយគែម នៃអក្សរដំបូងនៃខ្សែប្រពណ៌ខៀវដែលមានពាក្យ “TWENTY USA” នៅ ខាងស្តាំនៃរូបថត និងអក្សរ “THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA 20” ពណ៌ខ្មៅនៅត្រង់គែមខាងក្រោមហត្ថលេខារបស់រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ (Treasurer)។

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈរបស់វា។ ដើម្បីទុកចិត្តថា វាពិតប្រាកដ។




ក្រដាសប្រាក់ \$10

ក្រដាសប្រាក់ \$10 ដុល្លារ មានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំនួនបី ដែល
ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឆ្លៀងឆ្លាត — ខ្សែសុវត្ថិភាព រូបថតស្រមោល និងលេខ
10 ដែលអាចប្រែពណ៌បាន។ បានចេញប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2006។

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈសុវត្ថិភាព
និងការរចនានៃក្រដាសប្រាក់ \$10
ស៊េរីចាស់៖

- 2000-2006
- 1990-2000
- 1914-1990



A ខ្សែសុវត្ថិភាព

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ដើម្បីមើលឃើញខ្សែសុវត្ថិភាពដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះ
ដែលលាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយបញ្ជូរនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃរូបថត។ ខ្សែសុវត្ថិភាព
នោះមានបោះពុម្ពអក្សរ «USA TEN» និងរូបទង់ជាតិខ្នាតតូចឆ្លាស់គ្នា ហើយ
អាចមើលឃើញពីផ្នែកទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។ ខ្សែនោះបញ្ចេញពន្លឺពណ៌
ទឹកក្រូច នៅពេលដែលមានពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេត។

B រូបថតស្រមោល

លើក្រដាសប្រាក់នោះឡើងប៉ះនឹងពន្លឺ ហើយសង្កេតមើលរូបភាពស្រាលៗរបស់
លោកលេខាធិការ Hamilton នៅត្រង់កន្លែងទំនេរខាងស្តាំនៃរូបថត។ រូបភាព
នេះអាចមើលឃើញពីទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

C ទឹកថ្នាំប្រែពណ៌

ផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីមើលលេខ 10 នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោមនៃផ្ទៃ
ខាងមុខក្រដាសប្រាក់ប្រែពណ៌ពីពណ៌ទង់ដែងទៅពណ៌បៃតង។

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ការបោះពុម្ពបែបអណ្តាត

រំកិលម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីស្ទាបដឹងពីការបោះពុម្ព
បែបអណ្តាត ដែលផ្តល់ឱ្យក្រដាសប្រាក់ពិតរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក
(Federal Reserve) នូវរាយនភាពដ៏ជឿជាក់សម្រាប់វា។

ការបោះពុម្ពខ្នាតតូច

ពិនិត្យមើលឱ្យបានហ្មត់ចត់ (អាចនឹងត្រូវការពង្រីកមើល) ដើម្បីមើលអក្សរ
ពុម្ពតូចៗ «THE UNITED STATES OF AMERICA» និង «TEN
DOLLARS USA» នៅខាងក្រោមរូបថត និងនៅខាងក្នុងតែមនៃក្រដាសប្រាក់
ព្រមទាំងពាក្យ «USA 10» ដែលបោះពុម្ពដដែលៗនៅខាងក្រោមគប់ភ្លើង។

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈរបស់វា។ ដើម្បីទុកចិត្តថា វាពិតប្រាកដ។



ក្រដាសប្រាក់ \$5

ក្រដាសប្រាក់ \$5 ដុល្លារ មានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំនួនបី ដែលងាយស្រួល
ក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ — ជួរឈរនៃរូបថតស្រមោលលេខ 5 តូចចំនួនបី ខ្សែ
សុវត្ថិភាព និងរូបថតស្រមោលលេខ 5។ បានចេញប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2008។

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈសុវត្ថិភាព
និងការរចនានៃក្រដាសប្រាក់ \$5
ស៊េរីចាស់៖

- 2000-2008
- 1993-2000
- 1914-1993



A

រូបស្រមោលលេខ 5 តូច

លើក្រដាសប្រាក់នោះឡើងនឹងពន្លឺ ហើយសង្កេតមើលរូបភាពស្រាលៗ
នៃលេខ 5 ចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរូបថត។ រូបភាពនេះអាច
មើលឃើញពីទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

B

ខ្សែសុវត្ថិភាព

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ដើម្បីមើលឃើញខ្សែដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះ ដែល
លាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយបញ្ឈរនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃរូបថត។ ខ្សែសុវត្ថិភាពនោះ
មានបោះពុម្ពអក្សរ USA និងលេខ 5 ដោយផ្លាស់គ្នា ហើយអាចមើលឃើញពី
ផ្នែកទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។ ខ្សែនោះបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវ នៅពេល
ដែលមានពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេដ៍មកលើវា។

C

រូបថតស្រមោលលេខ 5 ធំ

លើក្រដាសប្រាក់នេះនឹងពន្លឺ ហើយរកមើលរូបភាពស្រាលៗនៃលេខ 5 ធំ
មួយ នៅក្នុងចន្លោះទំនេរខាងស្តាំរូបថត។ រូបភាពនេះអាចមើលឃើញពី
ទាំងសងខាងនៃក្រដាសប្រាក់។

លក្ខណៈសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ការបោះពុម្ពបែបអណ្តែត

វិកិលម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ ដើម្បីស្ទាបដឹងពីការបោះពុម្ព
បែបអណ្តែត ដែលផ្តល់ឱ្យក្រដាសប្រាក់ពិតរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក
(Federal Reserve) នូវរាយការណ៍ដ៏ពិសេសរបស់វា។


ការបោះពុម្ពខ្នាតតូច

ពិនិត្យមើលឱ្យបានហ្មត់ចត់ (អាចនឹងត្រូវការពង្រីកមើល) ដើម្បីមើលអក្សរពុម្ព
តូចៗ «FIVE DOLLARS» ដែលបោះពុម្ពដដែលៗនៅខាងក្នុងត្រង់ខាងឆ្វេង
និងខាងស្តាំនៃក្រដាសប្រាក់ ព្រមទាំងពាក្យ «E PLURIBUS UNUM»
នៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែស្រឡៅ (Great Seal) និងពាក្យ «USA»
ដែលបោះពុម្ពដដែលៗនៅចន្លោះជួរឈរនៃលេខ 5 នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ
ក្រដាសប្រាក់ មានអក្សរ «USA FIVE» បង្ហាញនៅតាមបណ្តោយតែមួយនៃ
លេខ 5 ពណ៌ស្វាយធំ។

គន្លឹះក្នុងការសម្គាល់ក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយដែលងាយមើលដឹង មើលប្រាក់ឱ្យបានរហ័សនៅពេលអ្នកទទួលបានវា។



ប្រសិនបើវាមានអក្សរព័ត៌មាននៅលើនោះ វាអាចជាប្រាក់ក្លែងក្លាយ។



ប្រសិនបើវាមានសរសេរថា "For Motion Picture Use Only" ឬពាក្យថា "Replica" នៅលើនោះ វាអាចក្លែងក្លាយ។

វិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកំណត់ថា តើក្រដាសប្រាក់មួយសន្លឹកជាក្រដាសប្រាក់ពិតឬអត់ គឺការផ្អែកលើលក្ខណៈសុវត្ថិភាពរបស់វា។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានទទួលក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ក្លែងក្លាយរបស់ស្ថាប័នរបស់អ្នកមុនពេលជូនដំណឹងទៅកាន់ការិយាល័យប្រចាំតំបន់នៃទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Secret Service) ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ធនធានបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់



វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយបុគ្គលិកធនាគារផ្នែកទទួល/បើកប្រាក់ ឱ្យចេះសម្គាល់លក្ខណៈសុវត្ថិភាពនៅលើក្រដាសប្រាក់អាមេរិក។ នៅពេលអ្នកកាន់តែមានចំណេះដឹងច្រើន អ្នកក៏កាន់តែមានឱកាសតិចក្នុងការទទួលយកក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ។




កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Cash Assist

តាមរយៈឧបករណ៍ធានារបស់ Cash Assist អ្នកអាចរៀនស្វែងរក និងស្វែងយល់យ៉ាងឆាប់រហ័សអំពីលក្ខណៈសុវត្ថិភាពដែលមាននៅលើក្រដាសប្រាក់ដែលអ្នកកំពុងកាន់។ ប្រើកាមេរ៉ា ឧបករណ៍វាស់ការបង្កើនល្បឿន (accelerometer) និងមុខងារផ្សេងទៀតរបស់ទូរស័ព្ទអ្នក ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត។



គេហទំព័រអប់រំអំពីប្រាក់រូបិយប័ណ្ណសហរដ្ឋអាមេរិក

ចូលមើល uscurrency.gov សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងធនធានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកទាំងស្រើបថ្មីៗ និងស្រើបចាស់ៗ។



ការរាយការណ៍អំពីក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបរាយការណ៍អំពីក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ សូមចូលទៅកាន់ uscurrency.gov/report-counterfeit។

កាត់កាតយោងនេះចេញ បត់វាចំកណ្តាល ហើយរក្សាទុកវា មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពិនិត្យមើលយ៉ាងរហ័ស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបិយប័ណ្ណសហរដ្ឋអាមេរិក។

ឆ្លងព្រិលពេញលេញលើទម្រង់



បុរេលេខប្រាក់បៀវត្ស



លេខប្រាក់



គ្រប់គ្រង មុខងារប្រាក់បៀវត្ស មុខងារស្វ័យប្រវត្តិស្វ័យប្រវត្តិ



ប៉ះក្រដាស

រក្សាទុកប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកប្រើក្រដាសប្រាក់។ ភាគច្រើនមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់នៅពេលប៉ះ ដែលនេះជាលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះពុម្ព និង សមាសភាពពិសេសរបស់ក្រដាស។



ផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់

ផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់ដើម្បីមើលទឹកថ្នាំនៅលើលេខ ត្រង់ជ្រុងខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោមប្រពណ៌។ ចំពោះ សេរីក្រដាសប្រាក់បច្ចុប្បន្ន ពណ៌ត្រូវតែប្រែប្រួលពី ពណ៌ស្កាន់ទៅជាពណ៌បៃតង។

- ➔ ទឹកថ្នាំប្រពណ៌មាននៅលើក្រដាសប្រាក់ដែល មានតម្លៃ \$10 ដូចជាឡើងទៅ។
- ➔ ក្រដាសប្រាក់ \$100 សេរីបច្ចុប្បន្នរួមបញ្ចូលមុខងារ ស្វ័យប្រវត្តិប្រពណ៌។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលបានដោយផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់៖ រូប កណ្តាលនៅក្នុងកំប៉ុងទឹកថ្នាំដែលមានប្រពណ៌ និង ខ្សែស្រឡាយ 3D។ ខ្សែស្រឡាយ 3D មានរូបភាព កណ្តាលនិងលេខ 100s ដែលផ្ទុកប្លាស្ទិកនៅពេល អ្នកផ្ទៀងក្រដាសប្រាក់។



ពិនិត្យមើលដោយប្រើពន្លឺ

លើកក្រដាសប្រាក់ឡើងប៉ះនឹងពន្លឺ ដើម្បី ពិនិត្យមើលថាតើរូបថតស្រមោល និងខ្សែ ស្រឡាយអាចមើលឃើញពីផ្នែកខាងមុខ និង ខាងក្រោយ នៃក្រដាសប្រាក់។

- ➔ ខ្សែស្រឡាយស្ថិតនៅទីតាំងខុសៗគ្នាសម្រាប់ក្រដាសប្រាក់ \$5 និងខ្ពស់ជាងនេះ។
- ➔ រូបថតស្រមោលលើក្រដាសប្រាក់ \$10, \$20, \$50 និង \$100 គួរតែត្រូវគ្នានឹង រូបថតនៅលើផ្នែកខាងមុខនៃក្រដាសប្រាក់។ ក្រដាសប្រាក់ \$5 មានរូបថតស្រមោលជាលេខ ចំនួន 5។

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ uscurrency.gov ដើម្បី ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងធនធានសម្រាប់ការ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃ រូបិយប័ណ្ណអាមេរិកទាំងសេរីបច្ចុប្បន្ន និងសេរីចាស់។

ស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់អំពីនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នអ្នកសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីក្រដាសប្រាក់ភ្លេងក្លាយ ហើយអនុវត្តតាម នីតិវិធីទាំងនោះ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាក្រដាសប្រាក់ដែលអ្នកកំពុងកាន់នោះគឺជាក្រដាសប្រាក់ដើមរឺក្រដាសប្រាក់ប្លង់។ នីតិវិធីអាច រួមបញ្ចូលទាំងការជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក ការជូនដំណឹងដល់តំណាងផ្នែកការពារការបាត់បង់ ឬការទាក់ទងទៅ អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

កាត់កាតយោងនេះចេញ បត់វាចំកណ្តាល ហើយរក្សាទុកវា មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពិនិត្យមើលយ៉ាង រហ័ស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបិយប័ណ្ណសហរដ្ឋអាមេរិក។

រដ្ឋដើមបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដោយស្មើភាព។ ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។ ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។ ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។

ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។ ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។



ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។



ការអប់រំប្រាក់ដោយស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។

ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។



តើវាពិតឬទេ? ស្គាល់ក្រដាសប្រាក់របស់អ្នក។



ប៉ះក្រដាសប្រាក់

វិធីសាស្ត្រដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ អាចដឹងបានពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់។ ប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ និងមានលក្ខណៈស្មើភាពជាមួយប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋដទៃទៀត។



ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រដាសប្រាក់

ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រដាសប្រាក់ដើម្បីមើលទឹកថ្នាំនៅលើលេខត្រង់ផ្ទៃខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោមប្រព័ន្ធ។ នៅលើស៊េរីក្រដាសប្រាក់បច្ចុប្បន្ន ពណ៌ត្រង់ប្រែប្រួលពីពណ៌ស្កានទៅជាពណ៌ត្រង់។



ពិនិត្យមើលដោយប្រើពន្លឺ

លើកក្រដាសប្រាក់ឡើងប៉ះនឹងពន្លឺ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានស្រមោល និងខ្សែស្រឡាយអាចមើលឃើញពីផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយនៃក្រដាសប្រាក់។

ចូលទៅកាន់ uscurrency.gov សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងធនធានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកទាំងស្រុង និងស៊េរីថ្មីៗ។