



櫃員工具組



真鈔 識別指南

何謂櫃員工具組？

我們的身份

美國貨幣教育計畫由聯邦儲備委員會管理，透過向公眾提供資訊和訓練資源，確保美元的完整性和公信力。我們與跨部門夥伴合作，維護全球現金使用者對美元的信心。

內容為何

本指南於 2021 年出版，係提供櫃員（和其他專業人員）的培訓資源，其需要學習如何驗證聯邦準備券的真偽。以下資訊可用於確定鈔票是否為真鈔。若櫃員懷疑收到偽鈔，應遵循公司的偽造通報程序，或告知其經理運用位於 uscurrency.gov/report-counterfeit 的偽鈔通報說明。

快速指南

剪下本工具組末端的參考卡，放置於櫃員的工作區或留作將來參考。

我們的任務



教育櫃員和金融機構關於聯邦準備券（美元紙鈔）的安全性和設計特徵。



提供免費資源，以訓練和教育櫃員如何鑑別和辨識美元真鈔。



剪下快速參考卡，以取得辨識美元的快速指南。

這是真鈔嗎？


**無論何時發行，
所有美元貨幣仍
為法定貨幣。**

關於特定面額的 櫃員須知


美國政府重新設計貨幣以增強紙鈔的安全性，但不必將舊設計的紙鈔換成新鈔。無論何時發行，所有美元貨幣仍為法定貨幣。無論科技使紙鈔的安全功能多麼進步，您的協助仍然是防範偽造的最佳防線。



100 美元紙鈔



50 美元紙鈔



20 美元紙鈔



10 美元紙鈔



5 美元紙鈔



瞭解其特徵。
相信它的真實性。

100 美元紙鈔

100 美元紙鈔包含兩種獨特的進階安全特徵：3-D 安全防偽線和墨水瓶中的變色鐘。2013 年發行。

瞭解舊版設計 100 美元紙鈔的安全性和設計特徵：

- 1996-2013
- 1990-1996
- 1914-1990



A

3-D 安全防偽線

3-D 安全防偽線為藍色，有鐘和 100 的圖像。當您來回傾斜紙鈔時，鐘會變成 100，並左右移動。當您左右傾斜紙鈔時，鐘會變成 100，並上下移動。3-D 安全防偽線織入紙張內，而非印在紙張上。

B

墨水瓶中的鐘

傾斜紙鈔可看到銅墨水瓶中的變色鐘從銅色變為綠色，這種效果使鐘在墨水瓶中似乎時隱時現。

C

肖像浮水印

將紙鈔對著光，在肖像右邊的空白處尋找 Benjamin Franklin 的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

D

變色墨水

傾斜紙鈔，可看到紙鈔正面右下角的數字 100 從銅色變為綠色。

E

防偽線

將紙鈔對著光，可看到肖像左側有一條垂直的線嵌入其中。線上印有字母「USA」和數字 100 的交替圖案，從紙鈔的兩面皆可看到。用紫外線照射時，線會發出粉紅色的光。

其他安全功能

凸版印刷

用手指在紙鈔左側 Benjamin Franklin 的肩膀上下滑動。摸起來應有粗糙感，這是由於採用增強型凹版印刷工藝製作圖像所致。100 美元紙鈔上遍布傳統的凸紋印刷，賦予正版聯邦準備券獨特的質感。

微型印刷

仔細觀察（可能需要放大鏡），可看到 Benjamin Franklin 外套領子上有印刷小字「THE UNITED STATES OF AMERICA」，肖像浮水印周圍的空白處有「USA 100」，沿著金色羽毛筆可見「ONE HUNDRED USA」，且紙鈔邊緣有小字 100。

瞭解其特徵。
相信它的真實性。

50 美元紙鈔

50 美元紙鈔有三個容易檢查的主要安全功能：防偽線、肖像浮水印和變色數字 50。2004 年發行。

瞭解舊版設計 50 美元紙鈔的安全性和設計特徵：

→ 1997-2004

→ 1990-1997

→ 1914-1990



A 防偽線

將紙鈔對著光，可看到肖像右側有一條垂直的線嵌入其中。線上印有文字「USA 50」和一面小國旗的交替圖案，從紙鈔的兩面皆可看到。用紫外線照射時，線會發出黃色的光。

B 肖像浮水印

將紙鈔對著光，在肖像右邊的空白處尋找 Grant 總統的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

C 變色墨水

傾斜紙鈔，可看到紙鈔正面右下角的數字 50 從銅色變為綠色。

其他安全功能

凸版印刷

用手指沿著鈔票表面滑動，感受凸起的印刷，其賦予正版聯邦準備券獨特的質感。

微型印刷

仔細觀察（可能需要放大鏡），可看到肖像左側兩顆藍色星星內印有「FIFTY」、「USA」和「50」等小字，鈔票兩側邊緣內印有重複的「FIFTY」，Grant 總統衣領內印有「THE UNITED STATES OF AMERICA」。

瞭解其特徵。
相信它的真實性。



20 美元紙鈔

20 美元紙鈔有三個容易檢查的主要安全功能：防偽線、肖像浮水印和變色數字 20。2003 年發行。

瞭解舊版設計 20 美元紙鈔的安全性和設計特徵：

→ 1998-2003

→ 1990-1998

→ 1914-1990



A

防偽線

將紙鈔對著光，可看到肖像左側有一條垂直的線嵌入其中。防偽線上印有文字「USA TWENTY」和一面小國旗的交替圖案，從紙鈔的兩面皆可看到。用紫外線照射時，線會發出綠色的光。

B

肖像浮水印

將紙鈔對著光，在肖像右邊的空白處尋找 Jackson 總統的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

C

變色墨水

傾斜紙鈔，可看到紙鈔正面右下角的數字 20 從銅色變為綠色。

其他安全功能

凸版印刷

用手指沿著鈔票表面滑動，感受凸起的印刷，其賦予正版聯邦準備券獨特的質感。

微型印刷

仔細觀察（可能需要放大鏡），可看到肖像右側藍色「TWENTY USA」防偽線前三個字母邊緣有印刷小字「USA20」，且財政部長簽名下方邊緣中有黑色的「THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA 20」。

瞭解其特徵。
相信它的真實性。



10 美元紙鈔

10 美元紙鈔有三個容易檢查的主要安全功能：防偽線、肖像浮水印和變色數字 10。2006 年發行。

瞭解舊版設計 10 美元紙鈔的安全性和設計特徵：

→ 2000-2006

→ 1990-2000

→ 1914-1990



A

防偽線

將紙鈔對著光，可看到肖像右側有一條垂直的線嵌入其中。防偽線上印有文字「USA TEN」和一面小國旗的交替圖案，從紙鈔的兩面皆可看到。用紫外線照射時，線會發出亮橘色的光。

B

肖像浮水印

將紙鈔對著光，在肖像右邊的空白處尋找 Hamilton 部長的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

C

變色墨水

傾斜紙鈔，可看到紙鈔正面右下角的數字 10 從銅色變為綠色。

其他安全功能

凸版印刷

用手指沿著鈔票表面滑動，感受凸起的印刷，其賦予正版聯邦準備券獨特的質感。

微型印刷

仔細觀察（可能需要放大鏡），可看到肖像下方及紙鈔邊緣內的印刷小字「THE UNITED STATES OF AMERICA」及「TEN DOLLARS USA」，以及火炬下方重複出現的印刷小字「USA 10」。

瞭解其特徵。
相信它的真實性。

5 美元紙鈔

5 美元紙鈔有三個容易檢查的主要安全功能，一列三個小數字 5 的浮水印、防偽線和大數字 5 的浮水印。2008 年發行。

瞭解舊版設計 5 美元紙鈔的安全性和設計特徵：

→ 2000-2008

→ 1993-2000

→ 1914-1993



A 小數字 5 浮水印

將紙鈔對著光，在肖像左側尋找三個數字 5 的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

B 防偽線

將紙鈔對著光，可看到肖像右側有一條垂直的線嵌入其中。線上印有字母 USA 和數字 5 的交替圖案，從紙鈔的兩面皆可看到。用紫外線照射時，線會發出亮藍色的光。

C 大數字 5 浮水印

將紙鈔對著光，在肖像右邊的空白處尋找大數字 5 的模糊圖像。紙鈔正反兩面皆可看到圖像。

其他安全功能

凸版印刷

用手指沿著鈔票表面滑動，感受凸起的印刷，其賦予正版聯邦準備券獨特的質感。

微型印刷


仔細觀察（可能需要放大鏡），可看到紙鈔左右邊緣內重複有印刷小字「FIVE DOLLARS」，國徽內盾牌頂部印有「E PLURIBUS UNUM」，盾牌兩列之間印有重複的「USA」。在紙鈔背面，紫色大數字 5 的一側邊緣印有「USA FIVE」字樣。

輕鬆辨識偽鈔的提示

當您收到貨幣時，請快速查看一下。




如果上面有外文文字，即可能是假鈔。



如果上面有「For Motion Picture Use Only」
(僅供電影拍攝使用)
或「Replica」(複製品)
字樣，即可能是假鈔。

判斷紙鈔真偽的最佳方式，就是仰賴其防偽特徵。若您認為您收到偽鈔，請在通知最近的美國秘密服務現場辦公室之前，遵循您組織的偽造通報程序。

其他櫃員資源



訓練課程

參加我們的線上訓練課程，協助櫃員學習如何識別美元的安全功能。您越瞭解，就越不可能接受偽鈔。




Cash Assist 行動應用程式

透過 Cash Assist 的工具套件，您可學習快速找到並瞭解手中現金的安全功能。使用手機的相機、加速計等功能協助您做出決定。



美元教育網站

請造訪 uscurrency.gov 以取得更多關於鑑別現行和舊版美元的資訊和訓練資源。



舉報偽鈔

有關如何舉報偽造貨幣的更多資訊，請造訪 uscurrency.gov/report-counterfeit。

剪下這張參考卡，從中間對折，放在手邊，以便隨時查閱如何鑑別美元。



瞭解其特徵。相信它的真實性。



感受紙張

用手指在紙鈔上移動。
由於印刷過程和紙張的獨特組成，
觸摸時應略感粗糙。



傾斜紙鈔

傾斜紙鈔，查看右下角數字中的墨水變色。
在現行版紙鈔上，顏色應該會從銅色變成綠色。

- ➔ 面額為 10 美元及以上的鈔票採用變色墨水。
- ➔ 目前的 100 美元紙鈔包含兩個額外的防偽功能，您可以傾斜紙鈔查看：墨水瓶中的變色鐘和 3-D 安全防偽帶。3-D 安全防偽帶包含鐘和 100 的圖像，會在您傾斜紙鈔時移動。



用燈檢查

將紙鈔放在燈光下，檢查紙鈔正面和背面是否可以看到浮水印和防偽線。

- ➔ 面額為 5 美元及以上的每種面額的紙鈔，其防偽線的位置都不同。
- ➔ 10 美元、20 美元、50 美元和 100 美元紙鈔上的浮水印應與紙鈔正面的肖像相符。5 美元紙鈔上有數字 5 的浮水印。

請造訪 uscurrency.gov 以取得更多關於鑑別現行和舊版美元的資訊和訓練資源。

熟悉貴組織的偽造申報程序，若您不確定您所處理的紙鈔是否為美元真鈔，請遵循這些程序。相關程序可能包括通知您的經理、通知您的防損代表或致電您當地的執法部門。

剪下這張參考卡，從中間對折，放在手邊，以便隨時查閱如何鑑別美元。

判斷紙鈔真偽的最佳方式，就是仰賴其防偽特徵。若您認為您收到了偽鈔，請通知離您最近的美國特勤局外勤辦事處或造訪 uscurrency.gov/report-counterfeit。

如果上面有外文文字，即可能是假鈔。



如果上面有「For Motion Picture Use Only」僅供電影拍攝使用) 或「Replica」(複製品) 字樣，即可能是假鈔。



輕鬆辨識偽鈔的提示

當您收到貨幣時，請快速查看一下。




這是真的嗎？瞭解您的紙鈔。



感受紙張

用手指在紙鈔上移動。由於印刷過程和紙張的獨特組成，觸摸時應略感粗糙。



傾斜紙鈔

傾斜紙鈔，查看右下角數字中的墨水變色。在現行版紙鈔上，顏色應該會從銅色變成綠色。



用燈檢查

將紙鈔放在燈光下，檢查紙鈔正面和背面是否可以看到浮水印和防偽線。

請造訪 uscurrency.gov 以取得更多關於鑑別現行和舊版美元的資訊和訓練資源。